

Przenosiny na wersj PRO

Aby skonfigurowa prawidłowo serwer musisz zdecydować o kilku rzeczach:

1. Ponieważ system jest personalizowany, każde konto PRO jest na osobnej subdomenie. Tak więc pierwsze pytanie - pod jaką subdomeną ma być widziany panel administratora? Będzie tam logował się administrator konta i pracownicy. Zazwyczaj jest to son.nazwadomeny.pl
2. Pod jaką subdomeną ma być widziany panel najemcy i waciela? Zazwyczaj wybierany jest panel.nazwadomeny.pl

Jeli masz domenę do wykorzystania - poniej tłumacz co trzeba zrobić.

Jeli nie masz, nie chcesz mieć swojej domeny - nie ma problemu - możemy bezpłatnie użyć swojej - Twojanazwa.paneladmina.pl dla panelu administratora oraz Twojanazwa.panelnajemcy.pl dla panelu najemcy i waciela. Przy formularzu przechodzenia na PRO odznacz opcję: "Chcę użyć swoich domen".

3. (opcjonalnie) Dane do ustawienia e-maila - najemcy będą otrzymywać wiadomości/faktury z adresu zdefiniowanego przez Ciebie. Może to być np. kontakt@nazwadomeny.pl. Jeli nie chcesz podawać tych danych - nie ma problemu - system będzie wysyłał wiadomości ze standardowego maila no-reply@systemobsluginajmu.pl do czasu a nie zostanie to zmienione przez nas lub przez Ciebie w ustawieniach globalnych/ustawienia e-mail. Dane potrzebne do ustawienia maila to adres mailowy, nazwa użytkownika/login, hasło, adres serwera SMTP.
4. Jeli wprowadzisz/a dane do systemu w wersji podstawowej - przeniesiemy je automatycznie na PRO.



PAMIATAJ!

Aby móc korzystać z domeny należy ją najpierw wykupić (subdomeny nie są dodatkowo płatne).

Aby uruchomić wersję PRO na swojej domenie, musisz dla obu adresów subdomen (z pkt 1. i 2.) dodać rekord A w konfiguracji DNS. Aby to zrobić, zaloguj się do panelu konfiguracji Twojej domeny i tam, zazwyczaj w zaawansowanej konfiguracji domeny, dodaj dwa rekordy Typ A kierujące oba adresy na IP **54.38.56.104**. Po dodaniu każdej z subdomen efekt końcowy powinien wyglądać mniej więcej tak:

son.dobrynajem.pl	A	54.38.56.104
-------------------	---	--------------

UWAGA - u niektórych dostawców wymagana jest dodatkowa kropka na końcu domeny czyli zamiast np. "son.dobrynajem.pl" "son.dobrynajem.pl."

Poniej linki do popularnych serwisów, na których użytkownicy trzymają domeny i instrukcje, jak zrobić przekierowanie:

<https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/nowy-rekord-edycja-rekordu-domeny/>

<http://pomoc.nazwa.pl/baza-wiedzy/produkty-i-uslugi/domeny/o-domenach-bardziej-technicznie/co-to-jest-zaawansowana-konfiguracja-dns/>

https://www.ovh.pl/g1604.hosting_www_jak_edytowac_strefe_dns#zmiana_w_strefie_dns_dodaj_wpis

<https://pomoc.zenbox.pl/pl/kb/articles/jak-skonfigurowa-ustawienia-dns-aby-przekierowa-domen-w-zenbox-na-zewn-trzny-adres-ip>

W razie czego suśmy pomoc, wystarczy przesłać do nas dane do logowania się do konfiguracji domeny (najlepiej z tymczasowym hasłem), a my zrobimy resztę 😊.



Po przekierowaniu domeny dodamy do niej certyfikaty SSL (dodanie zajmuje maksymalnie 1 dzień) i będzie można się zalogować pod wybranymi adresami.

System standardowo uruchamiany jest z funkcjonalnościami wersji PRO, w przypadku zainteresowania wersją PRO+ poinformuj nas 😊

Film instruktażowy